

Tastaturbelegung E1 gemäß E DIN 2137-01:2020-11

Treiberversion „Europatastatur 3.04“ – Stand 6.11.2020

° ^	! ¼ x	" ½ 2	§ ¾ 3	\$ 4	¤ 5	% 6	& 7	/ 8	/ 9	ø 0	([<]	= }	÷ β	? ≠	≡ £	⊗
↔ Globe	Q @	W =	E €	R ™ _E	T b	Z z	U ü	I i	O ø	P ↑↓	Ü ↗	* +	± ~	←			
⇕ Gr	A 😊	S Σ "	D ø '	F Ex	G β	H =	J j	K k	L l	Ö œ	Ä æ	' #	† -				
↑	> ≤ 	Y _ >	X ,, »	C © _C	V “ «	B ” <	N η -	M μ	;	⋮]-[.	✓... 	- · (-)	↑				
Strg	Fn (optional)	⌘ (optional)	Alt								Gr (Alt Gr)	⌘ (optional)	≡ (optional)	Strg			

Die Zeichen rechts unten auf den Tastenköpfen geben Sie ein, indem Sie gleichzeitig die Alt-Gr-Taste betätigen.

Wenn Sie die Treibervariante „E1 mit Alt Gr links“ installiert haben, ist die Feststelltaste zur zweiten Alt-Gr-Taste umfunktioniert. Sie können dann als Zehnfingerschreiber jedes Zeichen eingeben, ohne zwei Finger der gleichen Hand verwenden zu müssen.

Die Feststellfunktion (bzw. deren Rücksetzung) erreichen Sie, indem Sie die Taste zusammen mit der „Strg“-Taste betätigen.

Wenn Sie in speziellen Programmen „Alt Gr“ für Sonderfunktionen/Shortcuts verwendet haben, betätigen Sie jetzt dafür „Strg“ und „Alt“ gleichzeitig.

Die schmalen waagerechten Rechtecke zeigen **Tot- und Wahlkosten** an. Erst diese betätigen, danach den Buchstaben, der mit dem gezeigten Akzent versehen werden soll.

Die Zeichen rechts oben auf den Tastenköpfen geben Sie mit der **Extra-Wahltaste**  ein. Sie betätigen erst dies (Alt Gr + „f“), dann die Taste mit dem Zeichen.

Weitere Information finden Sie:

- auf der Tastaturreiber-Downloadseite: <https://www.europatastatur.de/e1>
- ausführlich im **Wikipedia**-Artikel „E1 (Tastaturbelegung)“: [https://de.wikipedia.org/wiki/E1_\(Tastaturbelegung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/E1_(Tastaturbelegung))

Hinweis zu Windows 10: Nach einem System-Upgrade ist es u. U. notwendig, den Treiber neu zu installieren!